


VAC PACK

Brukes dersom abdomen ikke lar seg lukke eller man forventer økt intraabdominalt trykk dersom man lukker abdomen.


Utstyr:

- 1 stk. sterilt håndkle
- 2 stk vakumdren str. 18 eller større
- 2 stk steril selvklebende plastikk (Steri Drape eller lignende)




1. Det sterile håndkle brettes slik at det får en størrelse tilsvarende ca. 10 cm større enn såret i alle retninger.

2. En steril selvklebende plastikk legges med lomsiden opp.



3. Håndklet legges oppå plastikken.

4. Kantene på plastikken brettes over håndkle.




5. Dekningen legges over tarmen og oment, men under fascien. Siden med plastikk skal vende inn i buken.



6. Det legges 2 vakumdren med separate utstikk ca. 10 cm lateralt og proximalt for såret.

Drenene plasseres langs indre fasciekant på hver side slik at de vil drenere væsken som vil samle seg deklivt mot sidene.



7. En ny steril selvklebende plast legges tett over abdomen slik at det dekker hele såret godt. Det er viktig å få denne tett og huden må derfor være tørr og fri for behåring (OBS: behåring i lysker må fjernes). Pass på at det ikke blir stramning i huden da det lett danner seg blemmer og sår under dekingen hvis denne er for stram.

8. Det etableres sug så snart den ytre dekinger er lagt. Det produseres vanligvis relativt mye væske som dreneres godt på denne måten.



Skifte

Vac Pack må skiftes hver eller hver annen dag.